


Basic Text Control in Voicepoint Helium

Beim direkten Diktieren mit Voicepoint Helium in Zielapplikationen kann nur eingeschränkter Produktsupport gewährleistet werden. Folgende Anleitung beschreibt, was bei der Verwendung von Helium ohne Diktierfenster beachtet werden muss.

Hinweis

Beim Schliessen des Diktierfensters wird folgende Warnmeldung angezeigt, welche per Klick auf Ok bestätigt werden kann.



Übersicht der Funktionen – Direktes Diktieren vs. Diktierfenster


Diktieren in Zielapplikation und Diktierfenster		Weitere Beispiele Diktieren im Diktierfenster	
Sprachbefehl	Aktion	Sprachbefehl	Aktion
Neue Zeile	Zeilenumbruch	Absatz markieren	Markiert den Absatz
Neuer Absatz	Neuer Absatz (Enter)	Cursor vor [Text]	Cursor bewegen
<AutoText> einfügen	AutoText einfügen ¹	Absatzende	Cursor bewegen
Neuer Text	Neuer Text beginnt. Start in Grossbuchstaben.	Nächstes Feld	Navigieren durch AutoText-Variablen
Neues Feld		Nächste Variable	
Formatierung verwalten	Fenster öffnet	Lösch das	Text korrigieren
Wort hinzufügen	Fenster öffnet	Korrigier das	Korrigiere Äusserung
Diktierfenster öffnen	Fenster öffnet	Satz markieren	Markiert den Satz

¹ Ohne Verwendung von Variablen

Bei der Verwendung der Sprachbefehle der rechten Tabelle direkt in der Zielapplikation, wird keine Aktion ausgeführt. Im Diktierfenster können sämtlich aufgeführte und weitere Sprachbefehle ausgeführt werden.

Helium und der Satzanfang

Ohne Diktierfenster ist Helium nicht bekannt, wo sich der Cursor aktuell befindet. Gross- und Kleinschreibung werden im Kontext des zuletzt diktieren Textes gesetzt, analog Basic Text Control in DMO.



1. Satz ohne abschliessendes Satzzeichen erstellen

2. In das nächste Feld klicken

Sprachbefehl «Neuer Text» verwenden

Helium beginnt einen neuen Satz in Grossbuchstaben ohne vorangestelltes Satzzeichen.

Sprachbefehl	Aktion
Neuer Text / Neues Feld	Signalisiert der Spracherkennung, dass ein neuer Text beginnt, womit das nachfolgende, diktierete Wort mit einem Grossbuchstaben beginnt

Der Sprachbefehl «Neuer Text» kann auch auf einer Mikrofontaste hinterlegt werden.

Tastenkombinationen (Hotkeys) verwenden

In Helium kann eine Alternative Mikrofon Konfiguration hinterlegt werden. Die Konfiguration kann nur direkt in Voicepoint Helium hinterlegt werden. Es wird keine globale NMC-Konfiguration übernommen.


Beispiele von Tastenkombinationen

Informationen zu verfügbaren Shortcuts sind in der Regel im Handbuch der jeweiligen Applikation zu finden. Die nachfolgende Liste zeigt einige in MS Word verfügbaren Tastenkombinationen und zeigt eine mögliche Beispielkonfiguration.

Tastenkombination	Aktion	Taste
Command ⌘ + Z	Rückgängig machen der letzten Änderung	EOL
Option ⌥ + Pfeil nach links	Verschieben des Cursors um ein Wort nach links	<<
Option ⌥ + Pfeil nach rechts	Verschieben des Cursors um ein Wort nach rechts	>>
Enter-Taste	Drückt Eingabe-Taste	>
Shift + Option ⌥ + Pfeil nach links	Wort links des Cursors markieren	F1
Shift + Option ⌥ + Pfeil nach rechts	Wort rechts des Cursors markieren	F3
Command ⌘ + I	Zuweisen der Formatierung «Kursiv»	F2
Command ⌘ + B	Zuweisen der Formatierung «Fett»	F4
	Sprachbefehl: «Neuer Text / Neues Feld»	-i-

Mikrofontastenbelegung einrichten

Über VOICEPOINT HELIUM → EINSTELLUNGEN... → MIKROFON kann die Mikrofontastenbelegung angepasst werden.



1. Menü der zugehörigen Taste anklicken

2. Hotkey ausführen wählen

Hotkey drücken – bsp. Command + Z

Alternativ können auf die Tasten die im Dropdown verfügbaren Sprachbefehle hinterlegt werden.

Nach der Anpassung der Mikrofontastenbelegung kann das Fenster geschlossen werden.

Alternative SpeechMike Konfiguration anwenden

Nun können die beschriebenen Aktionen über das SpeechMike in Word durchgeführt werden.

