


# Spracherkennung mit Voicepoint Helium

## Starten von Voicepoint Helium



Mail-Adresse eintragen

Mikrofon auswählen

Sprache einstellen

Fachgebiet auswählen

Authentifizierungstoken

Programmbereit  
Mikrofon Standby

Ihre E-Mailadresse

Um Helium zu beenden, klicken Sie auf VOICEPOINT HELIUM → VOICEPOINT HELIUM BEENDEN.

## Die direkte Spracherkennung verwenden

Diktieren Sie mit dem Diktierfenster, um sämtliche beschriebenen Funktionen nutzen zu können.

### SpeechMike

1. Cursor an gewünschte Stelle setzen
2. Abstand von Mund zu Mikrofon: 5-10 cm
3. **Record-Taste** während Aufnahme gedrückt halten
4. Diktieren: In ganzen Sätzen und mit Satzzeichen

### Anderes Mikrofon / Headset


1. Cursor an gewünschte Stelle setzen
2. Mit **\$-Taste** Aufnahme starten
3. Diktieren mit Satzzeichen
4. Mit **\$-Taste** Aufnahme stoppen

### Sprachbefehl

### Beschreibung

«Neue Zeile»	Fügt einen Zeilenumbruch ein
«Neuer Absatz»	Fügt einen neuen Absatz ein

### Tastenfunktionen SpeechMike



Diktierfenster öffnen

Mikrofon starten / beenden


Vorherige Variable

Text übertragen

Nächste Variable

Dragon-Leiste ein/ausblenden

### Anderes Mikrofon



Aufnahme starten

Aufnahme stoppen

### Text aus Diktierfenster übertragen

Text diktieren, Cursor in Software setzen und INS/OVR auf dem SpeechMike verwenden.

Alternativ können Sie die Icons des Diktierfensters anklicken:



Text in Zielapplikation übertragen

Text aus Diktierfenster löschen

### Sprachbefehl

### Beschreibung

«Diktierfenster einblenden»	Öffnet das Diktierfenster, falls es geschlossen ist.
«Text übertragen»	Überträgt den Text aus dem Diktierfenster an den Cursor.
«Diktierfenster leeren»	Löscht den Text aus dem Diktierfenster.

## Das Vokabular ergänzen


1. Falsch geschriebenes Wort markieren.
2. Sprachbefehl "WORT HINZUFÜGEN" verwenden
3. Korrektes Wort in das Textfeld schreiben
  - a. STANDARDAUSSPRACHE VERWENDEN oder
  - b. MIKROFONSYMBOL anklicken und das Wort trainieren
4. Wort erneut diktieren

Wort hinzufügen

Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen wollen:

Standardaussprache verwenden

Dragon verwendet die Standardaussprache, welche auf der Schreibweise des Wortes basiert. Wenn Sie das Wort anders aussprechen, können Sie das Mikrofonsymbol klicken und das Wort so sagen, wie Sie es üblicherweise aussprechen.



Über den Menüpunkt VOKABULAR verwalten können Sie das bereits erfasste Vokabular anpassen.

### Sprachbefehl

### Beschreibung

«Wort hinzufügen»	Fügt das zuletzt gesagte oder markierte Wort dem Vokabular hinzu
«Rückgängig machen»	Die zuletzt ausgeführte Aktion rückgängig machen
«Was kann ich sagen»	Hilfe bezüglich aller verfügbarer Sprachbefehle im Dragon

## Formatierung verwalten

Per Sprachbefehl: «Formatierung verwalten», kann die Schreibweise von Abkürzungen und Zahlenformaten angepasst werden. Sagen Sie: «Formatierung verwalten» und wählen Sie die gewünschte Kategorie. Treffen Sie danach die Wahl der gewünschten Schreibweise. Speichern Sie Ihre Änderungen.

Formatierung verwalten

Datumsangaben

Uhrzeiten

Definieren Sie, wie das System Uhrzeiten schreibt.

Schreibe das Zeittrennzeichen:

Definieren Sie das Zeichen, das die Stunden von den Minuten trennt.

Als Doppelpunkt Als Punkt

3. Änderung speichern

1. Kategorie wählen

2. Schreibweise bestimmen

### Sprachbefehl

### Beschreibung

«Formatierung verwalten»	Zugriff auf die vorhandenen Formatierungsmöglichkeiten
--------------------------	--

## AutoTexte verwalten

AutoText ändern

Name

Beschreibung

Aussprache

AutoText-inhalt

Herzfrequenz: [80]/min  
Blutdruck: [120]/[80] mmHg  
Körpertemperatur: [36.6]°C  
Sauerstoffsättigung: [96]%

[Keine/leichte/starke] Beschwerden

Feld einfügen

Menü: PROFIL → AUTOTEXTE VERWALTEN

1. Name festlegen

2. Sprachbefehl definieren

3. Inhalt mit variablem [Text]

Neuer AutoText über Profil → AutoTexte verwalten + Zeichen

Autotext per Sprachbefehl in Software einfügen:

Beispiel: «Vitalparameter einfügen» danach die variablen Textelemente sprechen.

SpeechMike Taste: >> nächste Variable.

### Sprachbefehl

### Beschreibung

«<AutoText> einfügen»	GESPROCHENE FORM verwenden um den Inhalt des Autotexts einzufügen
«Nächstes Feld»	Zur nächsten Variable im AutoText springen
«Feld komplett»	Inhalt der Variable übernehmen
«Standardwerte übernehmen»	Im vorhandenen Text alle eckigen Klammern entfernen